Pardus ETAP'ta Kullanıcı İşlemleri

- 1. Kullanıcı İşlemleri Ekranı
 - öncelikle sisteme yönetici hesap olan etapadmin kullanıcısı ile giriş yapılmalıdır.
 etapadmin kullanıcısı için gerekli şifreyi İl Koordinatörlüğünden temin edebilirsiniz.
 - b. **Tüm Uygulamalar -> Sistem Ayarları -> Kullanıcılar ve Gruplar** uygulaması açılır. (Resim 1 **Tüm Uygulamalar Menüsü**Resim 1, Resim 2, Resim 4, Resim 7)
 - c. Bu ekranda Kullanıcı Ekleme/Silme/Şifre Değiştirme işlemleri yapılabilmektedir.
- 2. ETAP sistemlerde ön tanımlı gelen OGRETMEN (ogretmen) kullanıcısının şifresini değiştirmek için;
 - a. ogretmen kullanıcısı seçilir
 - b. Ekranın sağında yer alan Parola Değiştir butonuna basılır (Resim 7)
 - c. Kullanıcı için yeni bir şifre belirlenir ve iki defa yazılır
 - d. Kaydet seçeneği ile şifre değiştirme işlemi tamamlanır
- 3. Otomatik Oturum Açma seçeneği
 - a. Tüm Uygulamalar -> Sistem Ayarları -> Giriş Ekranı (Resim 1, Resim 2, Resim 3) ekranından en sağda yer alan Kullanılabilirlik (Resim 6) sekmesinde Otomatik Giriş seçeneğinin başındaki tik işareti kaldırılarak sağ altta yer alan Uygula butonuna basılır.



· •	Giriş Ekranı - Sistem Ayarları	□ ×
🗲 Genel Balus 💏 Yardım		
Giris voneticisini vanilandır (KDM)		
Kaydetmeden önce kimlik doğrulaması yapmanız istenecek		0
Genel Pencere Arkaplan Tema Kapat Kullanıcılar Kullanılabilirlik		
Dikkat	🖌 Parolasız Girişi Etkinleştir	
Vardimi okuyun	Bu kullanıcılar için parola gerekmiyor:	
✓ Otomatik girişi etkinleştir	@audio	
Kullanice ogretmen 👻	@cdrom	
	@libox	
	© padmin	
Önceden Seçilmiş Kullanıcı	@netdev	
Hiçbiri	espingeev	
Onceki	© suda	
🔵 Belirlenmiş: etapadmin 🛛 🕶	© video	
Parolava odakla	etaparmin mousiciti 1	
	✓ ogretmen	
Diğer		
Grafitsel sunucu kapandığında otomatik gris yap		
? Vardım 🖪 Öntanımlılar 🗅 Sıfırla		

Resim 7 Otomatik Giriş İptal Etme



Resim 6 Kullanıcı Ayarları Ekranı